

OpenInsurance

Gerando o Certificado BRCAC

03 de agosto de 2022

OpenInsurance


CONTEÚDO DO DOCUMENTO

01. Certificado BRCAC auto assinado

(Ambiente de sandbox do diretório de participantes)

02. Certificado External BRCAC

(Ambiente de produção do diretório de participantes)



OpenInsurance

Certificado BRCAC auto assinado

Trata-se do certificado gerado em ambiente sandbox do diretório de participantes, é auto assinado e necessário para o fluxo de certificação FAPI junto a Open ID




- 1 Dentro do ambiente de sandbox do Diretório, acesse sua organização.
- 2 Dentro da área “Declarações de Software” clique em “NOME DO CLIENTE”, conforme mostrado abaixo:

Importante: É necessário que a instituição já tenha criado uma “Declaração de Software” (Software Statement) no ambiente. Para orientações acessar o tutorial dedicado no link: [Criando uma Declaração de Software](#)


Declarações de software

Declaração de novo software


STATUS	ID	NOME DO CLIENTE	MODO	BLOQUEADA	AÇÕES
Active	890e4de4-708c-48c0-b09f-8d704b438a64	<u>Raidiom - Test</u>	Live	true	 

Linhas por página: 10 1 - 1 de 1

3 Acesse a área “Certificados” e clique em “Novo Certificado”



4 Selecione a opção “BRCAC” e clique no botão continuar:



- 5 No passo seguinte, acesse a URL [certificate-generation-instructions](#) e descarregue os arquivos de suporte.
- 6 Edite o arquivo `brcac.cnf` de forma que as informações contidas neste arquivo sejam idênticas as informações contidas no Diretório na página de detalhes da organização.
- 7 Usando sua própria geração de chaves e políticas de gerenciamento, um par de chaves públicas privadas deve ser criado. A seguir está um exemplo usando [OpenSSL](#) e apenas para fins ilustrativos:

```
Prompt de Comando
C:\Certificates>openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out brcac.csr -keyout brcac.key -config ./brcac.cnf
Generating a RSA private key
.....+++++
.....+++++
writing new private key to 'brcac.key'
-----
```

OBS: Por conta dos mesmos padrões de certificados adotados pelo OPB e OPIN, os arquivos de suporte para consulta podem ser consultados via documentação do portal do OPB.

- 8 Edite o arquivo `brcac.sh` para que referencie o caminho do arquivo `brcac.cnf`. e execute o arquivo `brcac.sh` através do prompt de comando para a geração do par CSR e KEY.
- 9 No Diretório, selecione a opção Upload CSR/PEM e localize o `brcac.csr` gerado pela execução do passo anterior e clique no botão de finalizar, conforme mostrado abaixo:



Para mais informações, pedimos que consulte o vídeo passo a passo que demonstra o processo: [Passo a Passo Certificado BRCAC](#)

OpenInsurance

Certificado External BRCAC



Trata-se do certificado ICP Brasil, **utilizado no ambiente produção** do diretório de participantes, emitido pelas autoridades certificadoras homologadas no Open Insurance Brasil



1 Dentro do ambiente de produção do Diretório, acesse sua organização.


2 Dentro da área “Declarações de Software” clique em “NOME DO CLIENTE”, conforme mostrado abaixo:

Importante: É necessário que a instituição já tenha criado uma “Declaração de Software” (Software Statement) no ambiente. Para orientações acessar o tutorial dedicado no link: [Criando uma Declaração de Software](#)


STATUS	ID	NOME DO CLIENTE	MODO	BLOQUEADA	AÇÕES
Active	890e4de4-708c-48c0-b09f-8d704b438a64	<u>Raidiom - Test</u>	Live	true	 

Linhas por página: 10 1 - 1 de 1


3 Acesse a área “Certificados” e clique em “Novo Certificado”



4 Selecione a opção “EXTERNAL BRCAC” e clique no botão continuar:



- 5 Clique em “Continuar” no passo “Gerar CSR”. O EXTERNAL BRCAC é emitido pela autoridade certificadora, portanto não há um processo de geração de certificado.



6 Selecione a opção Upload CSR/PEM e localize o arquivo CSR ou PEM emitido pela autoridade certificadora, e selecione o botão de “Continuar”, conforme mostrado abaixo:



7 Pressione o botão “Feito” após o upload do arquivo:



OpenInsurance

Ficou com alguma dúvida?

Mande um chamado para:

servicedesk.opinbrasil.com.br