

# Resgate de Título de Capitalização




## Fase 2

Identificação e Aceite de Termos e Condições

Seleciona serviço de Resgate Título de Capitalização e seleciona instituição de compartilhamento

### (Fluxo de Consentimento Fase 2 - Criação do consentimento)



Criação do consentid para a busca dos Titulos disponiveis

Status do Consentimento: AWAITING\_AUTHORISATION

### (Fluxo de Consentimento Fase 2 - Autorização do consentimento)

Direcionamento para a Seguradora

Autenticação do Cliente e Confirmação

Redireciona cliente para a Iniciadora

Redireciona o Cliente para a Seguradora

Autenticação e confirmação do consentimento. Os passos necessários para apresentar informação para captar e validar consentimento do Cliente são específicos da implementação.

Cliente se autentica na Seguradora e autoriza o consentimento

Status Consentimento: AUTHORIZED

Redireciona Cliente para a Iniciadora com o Authorization code (auth\_code)

POST /token (code + scope: capitalization-title, openid)

Valida certificado SSL e scopes  
Gera access\_token

access\_token (scope: capitalization-title)

GET /insurance-capitalization-title/v1/insurance-capitalization-title/plans

Eletução e apresentação de comprovante

200 OK + retorno de titulos

## Fase 2


Apresenta comprovante e titulos disponiveis para o Resgate

## Fase 3

Cliente seleciona qual título para Resgate e complementa com dados adicionais

Consulta campos dinamicos da seguradora e apresenta para o cliente

### (Fluxo de Consentimento Fase 3 - Criação do consentimento)



Fluxo identico ao Fluxo de Consentimento de Fase 2 - Criação do consentimento

Criação do consentid para o envio dos dados para a solicitação de Resgate

Status do Consentimento: AWAITING\_AUTHORISATION

### (Fluxo de Consentimento Fase 3 - Autorização do consentimento)

Fluxo identico ao Fluxo de Consentimento de Fase 2 - Autorização do consentimento

Redireciona o Cliente para a Seguradora

Cliente autoriza o consentimento

Status Consentimento: AUTHORIZED

Redireciona Cliente para a Iniciadora com o Authorization code (auth\_code)

POST /token (code + scope: withdrawal-capitalization-title, openid)

Valida certificado SSL e scopes  
Gera access\_token

access\_token (scope: capitalization-refund)

POST open-insurance/withdrawal/v1/capitalization-title/request + access\_token

Envio de dados de resgate de título de capitalização

201 Created + protocolo e redirectlink

Status Consentimento: CONSUMED

Apresenta protocolo e dados da solicitação

## Fase 3

Redireciona Cliente para a Seguradora

